SINCRONIZACIÓN DE LISTAS AGP UNOEE

AGP

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 31.08.2023

Contacto Documental:
Analista de procesos: nnenriquezr@siesa.com
Visitenos en www.siesa.com

JUNTOS, MÁS SIMPLE

La Sincronización de Listas permite al Sistema AGP traerse del ERP datos esenciales como los Tipos de Documentos y Centros de Operación los cuales son necesarios para configurar posteriormente que registros basados en documentos se muestran en el Front Office al proveedor.

IMPORTANTE: Para salir al aire y realizar el empalme con soporte del producto AGP, es necesario que en el ambiente de producción la sincronización de listas se deje activa, sin embargo, esta sincronización se debe ejecutar cada 24 horas o en la madrugada, para que así no se sature el servidor y las consultas en el Front Office no presenten lentitud.

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Planificador / Consultar



Seleccionar / Clic: “Sincronización de Listas AGP UnoEE”

Accediendo a la sincronización, en la pestaña “Información Básica” se puede observar los datos configurados previamente en la instalación o por un usuario administrador. Haciendo click en editar se puede modificar la configuración.

IMPORTANTE: También es posible observar las ejecuciones que se han realizado accediendo a la pestaña “Ejecuciones” la cual se explica más adelante.



Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre	Corresponde al nombre establecido para la tarea en el Módulo Planificador. En este caso la tarea es llamada Sincronización de Listas AGP UnoEE. **IMPORTANTE**: Esta tarea viene creada desde la instalación.	Si
Estado	Indica si la tarea planificada se realizará de forma automática o no. Si el estado es Activo, entonces, su ejecución se realizará de manera programada con la frecuencia definida en los campos Minutos, Horas, Días del Mes, Meses, Días de la Semana o Formato Cron. **IMPORTANTE:** En caso de que la tarea se encuentre en Estado “Inactivo”, y si se necesita ejecutarla, entonces puede hacerse de manera manual haciendo Clic en la opción de menú Ejecutar Ahora.	Si

Específico	Activar este check, le permite al administrador del sistema, poder configurar con exactitud la periodicidad de la tarea. Teniendo en cuenta la captura de pantalla anterior explicaremos lo que significa la periodicidad con y sin el check. Cuando el campo “Específico” está marcado, significa que la tarea se ejecutará de manera periódica a la 1:30 am de todos los días del mes, de todos los meses y días de la semana. Cuando el campo Específico No está marcado, significa que la tarea se ejecutará de manera periódica cada hora y media de todos los días del mes, de todos los meses y días de la semana.	No
Tipo	Indica si la tarea a ejecutar por el planificador, corresponde a una “función” propia del sistema o a una “URL” que ejecute una determinada acción.	Si
Función	Este campo permite seleccionar una de las funciones disponibles del sistema para planificar. Por ejemplo: en la captura de pantalla anterior, el usuario escogió la función “agp_sync_listas_unoee_global” que corresponde a la función “AGP: Sincronización completa de listas UnoEE” cuando se busca en la lista desplegable en modo edición del módulo.	Si
URL	Permite al usuario administrador, definir una URL que ejecutará una acción necesaria para el sistema.	No
Minutos	Controla cada cuantos minutos o en qué minuto será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico. Los valores van de 0 a 59. Usar “*” significa que la tarea se ejecutará cada minuto. **IMPORTANTE**: Para el caso del producto AGP, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “0”.	Si

Horas	Controla cada cuantas horas o en qué hora será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico. Los valores, se establecen en formato 24H y van desde las 0 horas hasta las 23. Usar “*” significa que la tarea será ejecutada cada hora. **IMPORTANTE**: Para el caso del producto AGP, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “1”.	Si
Días del mes	Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar “*” significa que la tarea será ejecutada todos los días del mes. **IMPORTANTE**: Para el caso del producto AGP, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “*”.	Si
Meses	Corresponde al mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van desde Enero hasta Diciembre. Usar “*” significa que la tarea se ejecutará todos los meses. **IMPORTANTE**: Para el caso del producto AGP, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “1”.	Si
Días de la semana	Indica el día de la semana en que la tarea será ejecutada. Los valores van desde Lunes hasta Domingo. Usar “*” significa que la tarea será ejecutada todos los días de la semana. **IMPORTANTE**: Para el caso del producto AGP, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “1”.	Si

Formato Cron	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable. Este formato es la representación de la frecuencia de ejecución de una tarea programada. Generalmente el Formato Cron es muy usado en los sistemas Linux para las tareas programadas con base en los minutos, horas, días del mes, mes y días de la semana.	No
Estado Actual	Este campo sólo lo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración, representando el estado actual de la tarea.	No
Siguiente ejecución	Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración de la tarea. Este campo permite visualizar la siguiente fecha de ejecución de la tarea.	No

Para conocer más sobre el formato CRON y algunos ejemplos de configuración sugerimos visitar los siguientes enlaces de referencia:

https://cron.help/
https://cron.help/questions
https://cron.help/examples

Una vez guardada la parametrización de este módulo, y ejecutada al consultarlo el sistema nos muestra la pestaña de Ejecuciones, la cual es un Log de las ejecuciones planificadas.